

INSTALLATION DU LOGICIEL NEURO ONE

(inclut les programmes Neuro One Standard, Neuro One Expert, Neuro Fit, Neuro Shop, Neuro Pex, Neuro Code, Model Dispatcher)

15 septembre 2019

1. INTRODUCTION

La procédure de première installation ou de mise à jour du logiciel NEURO ONE est la suivante :

- Téléchargez la dernière version du logiciel Neuro One (neuroone6-13-0.exe) depuis le lien <http://www.inmodelia.com/logiciels.html>
- Les systèmes d'exploitation possibles sont Windows XP, Windows 7, Windows 10.
- L'installation doit être faite depuis un compte ayant des droits d'administrateur qui sont vérifiés au début de l'installation. S'ils sont insuffisants, l'installation s'arrête et un rapport signale les manquements.
- Une installation sans numéro de série (ou numéro de série = 0) équivaut à l'installation d'une version d'évaluation qui fonctionnera pendant 30 jours à partir de la date d'installation.
- Après l'installation du logiciel avec un **numéro de série**, il faut communiquer dans un délai de 30 jours le numéro de licence qui apparaît et mettre à jour ce **numéro de licence**.



Si les droits administrateurs sont suffisants, l'installation dans Windows XP ou dans une machine virtuelle Windows XP ne pose aucun problème. L'installation dans Windows 7 et Windows 10 demande une étape intermédiaire décrite ci-après.

2. COMPATIBILITÉ WINDOWS XP POUR WINDOWS 7 ET WINDOWS 10

L'installation dans Windows 7 ou Windows 10 doit impérativement être faite avec le mode "Compatibilité Windows XP" (SP2 ou SP3) appliqué à l'exécutable d'installation. Dans Windows 7, ce mode peut être appliqué à l'utilisateur seul. Dans Windows 10, le mode doit être appliqué à tous les utilisateurs.

Sous Windows 7, cliquez sur le bouton droit de souris du programme d'installation neuroone6-13-0.exe. Allez dans le menu Propriétés, onglet Compatibilité et cliquez dans la section Mode de compatibilité la case « Exécuter ce programme en mode de compatibilité » puis sélectionnez Windows XP SP3 dans le menu déroulant. Une documentation en image est disponible ici : <http://www.w7forums.com/application-compatibility-mode-t314.html>

Sous Windows 10, Il faut en plus cliquer tout en bas sur le bouton « Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans la section Mode de compatibilité, cochez la case « Exécuter ce programme en mode de compatibilité » et sélectionnez Windows XP SP3 dans le menu déroulant. Dans la section Paramètres, cochez la case « Exécuter ce programme en tant qu'administrateur ». Validez les deux fenêtres.



3. INSTALLATION MONOPOSTE WINDOWS XP, 7, 10

L'installation d'une version d'évaluation ne diffère d'une installation normale que par le numéro de série.

- WINDOWS 7 et 10 : Mettre neuroone6-13-0.exe en mode "compatibilité Windows XP" (cf. section précédente).
- Lancez l'installation du programme neuroone6-13-0.exe. Dans une première étape, le programme va tester les droits attribués au compte et vérifier la présence éventuelle d'une ancienne version.
 - Si le programme détecte la présence d'une ancienne version de Neuro One, il procède automatiquement à sa désinstallation en conservant les numéros de série et de licence. Une fois la désinstallation terminée, il procède automatiquement à la réinstallation de la nouvelle version avec par défaut les numéros conservés.
- Pour une version d'évaluation, entrez le numéro de série 0 ou passez directement à l'étape suivante. Pour une version standard, entrez le numéro de série (au format XXXX-XXXXXX-XXXX) qui vous a été fourni dans la lettre ou le courriel d'accompagnement du logiciel.
- L'étape suivante est le choix des répertoires d'installation :
 - Conservez le répertoire d'installation du programme par défaut, sauf politique particulière d'installation. Habituellement sous WINDOWS XP : C:\Program Files\Netral
Sous WINDOWS 7 et 10 : C:\Program Files (X86)\Netral
 - WINDOWS XP : selon la politique de gestion des données dans l'ordinateur, conservez le répertoire d'installation des projets et des données (C:\Program Files\Netral\Data) ou remplacez-le par le répertoire de votre choix, par exemple C:_N1, D:_NeuroOne, D:_Neurones (qui apparaissent en premier avec l'explorateur de Windows, très pratique) si cette machine a vocation à être utilisée pour les calculs ou si un deuxième disque est utilisé pour le stockage des données.
 - WINDOWS 7 et 10 : Pour les données, il est impératif de remplacer le répertoire proposé (C:\Program Files (X86)\Netral\Data) par un autre répertoire qui ne soit pas à côté des programmes, par exemple C:_N1, C:\Users\vostr_nom_N1, D:_NeuroOne, D:_Neurones.
- Terminez l'installation. Si cela n'a été fait automatiquement, créez sur le bureau un raccourci vers le programme non protégé : C:\Program Files\Netral\ModelDispatcher.exe qui centralise le lancement de tous les programmes Netral et donne accès au gestionnaire de licence. D'éventuels

raccourcis vers les autres programmes deviennent alors sans intérêt.

- WINDOWS 7 et 10 : Si les programmes ne démarrent pas par manque de droits, mettre tous les exécutables *.exe (ModelDispatcher.exe, Neuro60.exe, NeuroFit.exe, NeuroShop60.exe, etc...) en mode "Compatibilité Windows XP" (bouton droit de souris, Propriétés, Compatibilité) dans le répertoire des programmes (C:\Program Files (X86)\Netral). Cette procédure est exceptionnelle.
- Lancez le programme C:\Program Files\Netral\ModelDispatcher.exe et parcourez-en les différents menus. Depuis le menu de Model Dispatcher, activez l'icône qui apparaîtra en bas à droite à côté de l'horloge (une lettre N insérée dans un triangle bleu sur un fond carré jaune) si elle n'est déjà pas visible.
- Lancez le gestionnaire de licence, soit par le menu de Model Dispatcher, soit en double-cliquant sur l'icône N située à côté de l'horloge, soit par bouton droit de souris sur cette même icône. Copiez et envoyez à votre correspondant le numéro de licence temporaire 30 jours qui s'affichera.
- Un nouveau numéro de licence vous sera envoyé avec la date d'expiration de la licence et pour une licence perpétuelle la date du 31/12/2099. Écrivez ce nouveau numéro de licence dans la fenêtre inférieure du gestionnaire de licence et validez le numéro.
- Procédez ponctuellement à des mises à jour vers la version la plus récente du logiciel.

4. JETON NON DISPONIBLE

Il arrive quelquefois que le logiciel affiche au démarrage la mention « jeton non disponible ». Cette situation peut survenir à l'occasion d'un plantage ou d'une trop rapide de la session précédente. Pour récupérer le jeton perdu, lancez le programme ModelDispatcher.exe et cliquez 2 ou 3 fois sur le menu « Licence / Récupération des jetons ». Le jeton perdu est récupéré et le programme devrait redémarrer normalement . Veuillez nous contacter en cas de problèmes graves.

5. AUTRE NUMÉRO DE PORT

Le gestionnaire de licence utilise par défaut le port 1947 du réseau TCP/IP. En cas de conflit avec un logiciel déjà installé, le numéro de port peut être modifié via la procédure suivante :

- Créer un fichier texte "port.txt" contenant une seule ligne avec un autre numéro de port.
- Placer ce fichier dans le répertoire des programmes (à côté de ModelDispatcher.exe).
- Lancer la procédure de réinstallation du logiciel. Celle-ci détectera la présence du fichier et utilisera le nouveau numéro de port proposé.
- Le fichier "port.txt" peut être détruit après la réinstallation.

Nous vous souhaitons une bonne utilisation de Neuro One.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter :

Patrice Kiener
InModelia
5 rue Malebranche
75005 Paris, France

Tel : +33.9.53.45.07.38
Fax : +33.9.58.45.07.38
E-mail : contact11@inmodelia.com